

## Html sayfalarına Müzik eklenmesi

Html'den müzik çaldırmanın iki yolu vardır. Birincisi fare ile bir yere tıklanıldığında, diğeri ise sayfa yüklendiğinde müzik çalmasıdır

### Foreground Music (Link Altına Müzik Dosyası Koymak):

Fare ile bir yere tıklanıldığında müzik çaldırmanın en kolay yolu; bir link 'in altına müzik dosyasını koymaktır. Aşağıdaki kodu inceleyin lütfen.

```
<a href = "music.mid">Müziği Dinlemek İçin Tıklayın</a>
```

### Müziği Dinlemek İçin Tıklayın

Çalınacak müzik dosyası "mid" uzantılı olmak zorunda değildir, "au" veya "wav" uzantılı da olabilir. Fakat "wav" uzantılı bir müzik dosyasını indirmek sayfanıza giren kişinin çok zamanını alabilir. Ayrıca yukarıdaki örnekteki "music.mid" yerine müzik dosyasının ismi ile birlikte yerinin de yazılması gerektiğini unutmayın.(Örneğin; "../sounds/music.mid" gibi.)

Html kodunda müzik dosyasını belirtirken, dosya ismindeki büyük-küçük harfe dikkat edilmelidir . Örneğin; "music.mid" ile "Music.mid" aynı şeyler değildir.

### Background Music (Fon Müziği)

İkinci yol ise sayfa yüklendiğinde fon müziği olarak müzik çalmasıdır.

I.E ve Netscape' in geri planda müzik çalmayı sağlayan html tag'leri birbirinden farklıdır. Sayfanızın daha fazla kişi tarafından kullanılabilirliği açısından bunu göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Netscape için <embed>  
I.E için <bgsound> tag'i kullanılır.

Örnek : Sayfa yüklendiğinde, ebatlarını belirttiğimiz, üzerinde "play" ve "stop butonları" olan bir konsol çıkar. Sayfa yüklenir yüklenmez müzik başlamaz "play" butonuna basılarak müziğin başlatılması gerekir.

```
<embed src = "music.mid" width = "150" height = "100" >  
<noembed>  
<bgsound src = "music.mid">  
</noembed>
```

### Müziği Dinlemek İçin Tıklayın

Yukarıdaki <noembed> tag' ini kullanılması browser' ın I.E olması durumunda da müzik çalınabilmesini sağlar. Browser <embed> tag' ini anlamazsa <noembed> içindeki kodu yürütür ve browser I.E ise müzik çalınır.

Örnek : Sayfa yüklenir yüklenmez müzik başlar ve bir kez çalınır.

```
<embed src = "music.mid" width = "150" height = "100" autostart = "true">  
<noembed>  
<bgsound src = "music.mid">  
</noembed>
```

## Müziği Dinlemek İçin Tıklayın

Örnek : Sayfa yüklenir yüklenmez müzik başlar ve sayfa açık olduğu sürece çalmaya devam eder. Ayrıca sayfada, boyutları standart, küçük bir konsol çıkar.

```
<embed src = "music.mid" autostart = "true" controls = "smallconsole" loop = true>  
<noembed>  
<bgsound src ="music.mid">  
</noembed>
```

## Müziği Dinlemek İçin Tıklayın

Örnek : Ekranda herhangi bir konsol görünmesini istemiyorsanız, aşağıdaki kodu kullanmalısınız.

```
<embed src = "music.mid" autostart = true hidden = true>  
<noembed>  
<bgsound src ="music.mid">  
</noembed>
```

## Müziği Dinlemek İçin Tıklayın

Fakat şunu da unutmayın !

Konsolu saklarsanız ve "loop = true" seçerseniz, sayfanızı ziyaret kişi, sayfada kaldığı süre boyunca aynı müziği tekrar tekrar dinlemek zorunda kalacaktır. Bu da sinir bozucu olabilir.